


Problème d'installation Cura 15.04.6 pour EXP3D sur Windows

Si vous ne trouvez pas l'EXP3D dans les machines à ajouter :

L'installation est mauvaise.

Il faut installer les fichiers de configuration manuellement.

Voici la procédure à suivre



1 - Télécharger et extraire les fichiers de configuration ici :

http://experiences-technologies.fr/wp-content/uploads/Fichiers_pour_cura-installation_manuelle.zip

2 - Fermer Cura

3 - Trouver ou est installé Cura 15.04.6 sur le disque dur (couramment C:\Program Files (x86)\Cura_15.04.6). Effectuer une recherche sur le disque dur si ce n'est pas le cas.

3 – Parmi les fichiers dézippés :

- Copier **Exp3D.ini** dans "Cura_15.04.6\resources\machine_profiles\"
- Remplacer **ultimaker_platform.stl** dans "Cura_15.04.6\resources\meshes\"
- Copier **switchfil1vers2.py** et **switchfil2vers1.py** dans "Cura_15.04.6\plugins\"

4 - Redémarrer Cura >> si le plateau de l'EXP3D apparaît c'est que tout est ok.

